Grabar CDs/DVDs en un computador remoto

Esta guía muestra como configurar dos computadores, ESCRITORIO y GRABADOR, para poder grabar CDs/DVDs desde ESCRITORIO utilizando la grabadora instalada en GRABADOR.

1. Configuración del computador ESCRITORIO

En el computador ESCRITORIO simplemente hay que instalar los paquetes `cdrtools` y `netkit-rsh`.

```
# emerge -av cdrtools netkit-rsh
```

2. Configuración del computador GRABADOR

En el computador GRABADOR es donde se va a realizar la mayor parte del trabajo:

1. Agregar un nuevo usuario: `rscsi`.
2. Instalar los paquetes: `cdrtools`, `xinetd` y `netkit-rsh`.
3. Configurar el acceso remoto sin contraseña para dicho usuario.
4. Cambiar el shell de acceso del usuario `rscsi`.

2.1 Agregar un nuevo usuario: ''rscsi''

En el computador GRABADOR se debe crear un nuevo usuario con el nombre `rscsi`:

```
# useradd -m -G users rscsi
# passwd rscsi
```

2.2 Instalar los paquetes: ''cdtools'', ''xinetd'' y ''netkit-rsh''

```
# emerge -av cdrtools xinetd netkit-rsh
```

A continuación se deben habilitar los servicios de xinetd rsh y rlogin. Para ello, se modifican los ficheros `/etc/xinetd.d/rsh` y `/etc/xinetd.d/rlogin` de tal forma que la línea con la palabra `disable` quede como sigue:

```
        disable         = no
```

Una vez modificados los dos ficheros anteriores, se cambian las siguientes líneas del fichero `/etc/pam.d/rsh`:

```
# Uncomment this and comment the following to use rhosts_auth module
#auth       required pam_rhosts.so
auth       include     system-remote-login
```

por las siguientes (se descomenta la primera y se comenta la segunda):

```
# Uncomment this and comment the following to use rhosts_auth module
auth       required pam_rhosts.so
#auth       include     system-remote-login
```

La siguiente línea del fichero `/etc/xinetd.conf` debe estar comentada:

```
#       only_from       = localhost
```

El siguiente paso consiste en lanzar el demonio xinetd e incluirlo en el sistema de arranque de gentoo:

```
# /etc/init.d/xinetd start
# rc-update add xinetd default
```

Si todo a ido bien en el fichero `/var/log/messages` debería aparecer la siguiente línea:

```
Jun 16 17:34:51 GRABADOR xinetd[12860]: Started working: 2 available
services
```

2.3 Configurar el acceso remoto sin contraseña para dicho usuario

2.4 Cambiar el shell de acceso del usuario ''rscsi''

http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Burning_disks_over_a_network_with_rscsi

http://blog.meisterbrau.org/2009/03/passwordless-rsh-on-gentoo.html

From:
http://lorca.act.uji.es/dokuwiki/ - **Wiki de Lorca**

Permanent link:
http://lorca.act.uji.es/dokuwiki/doku.php/gentoo:howto:cdrecord-rscsi?rev=1308238647

Last update: **2011/06/16 15:37**